



備註：以下步驟及介面圖像只供用戶參考，用戶需有相關經驗和知識；或找有相關經驗的電腦技術人員幫助設定。

## 如何設定 Outlook Express and SMTP 驗證賬號

1. 開動視窗，用滑鼠押下開始，並選擇 "Outlook Express"
2. 選擇 "工具" > "帳號" > "新增" > "郵件" > 輸入顯示名稱，然後按 "下一步"



3. 輸入你的電郵地址，然後按 "下一步"



4. 在“我的內送郵件伺服器是”的選擇欄裏，選擇 “POP3” 伺服器，然後在“內收郵件(POP3) 伺服器” 欄內，輸入 pop.ee.domain.hk；在“外寄郵件伺服器 - SMTP” 欄內，輸入你的 SMTP 伺服器 smtp.ee.domain.hk，然後按“下一步”



網際網路連線精靈

電子郵件伺服器名稱

我的內送郵件伺服器是(S)  伺服器。


內收郵件 (POP3、IMAP 或 HTTP) 伺服器(I):

SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。

外寄郵件伺服器 - SMTP(O):

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消

5. 在“Internet 郵件登入”的畫面內，於“帳號名稱”方格內，輸入你的使用者名稱 (Login ID)，及於“密碼”方格內，輸入你的使用者密碼 (password)，然後按“下一步”



網際網路連線精靈

網際網路郵件登入

請建立網際網路服務提供者給您的帳戶名稱及密碼。

帳戶名稱(A):

密碼(P):   
 記憶密碼(W)

如果您的網際網路服務提供者要求您使用 [安全密碼驗證] (SPA) 來存取您的郵件帳戶，請選擇 [使用安全密碼驗證登入] 選項。


使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(S)

< 上一步(B)    下一步(N) >    取消


6. 按“完成”鍵便可完成




7. 然後設定 SMTP 登入，選擇“工具”>“帳號”>“郵件”>“內容”



8. 選擇“伺服器”，在“外寄郵件伺服器”選擇“我的伺服器需要驗證”，然後按“設定”



9. 在“登入資訊”，選擇“登入方式”，然後輸入我們提供的 smtp 帳戶名稱 (id)及密碼 (password)




10. 按“確定”鍵便可完成


## 11. 如何設定 Outlook Express 在伺服器保留郵件備份

11.1 在 Outlook Express，選擇“工具”>“帳號”>“郵件”>“內容”

11.2 選擇“進階”，在“遞送”部分，選擇“在伺服器保留郵件備份”。如果需要 Outlook 清除舊郵件，選擇“移除”及設定天數，然後按“確定”



11.3 注意：在 smtp 預設連接埠是 25；如果不能發出郵件，可把它改爲 1025 試試



11.4 按“關閉”鍵便可完成